


MICROSOFT OUTLOOK (2003)

Lägga upp konto

1. Starta Microsoft Outlook.
2. Klicka på "Verktyg" i den övre menyn och välj "E-postkonton...".



3. I fönstret som dyker upp markera "Lägg till ett nytt e-postkonto" och klicka på "Nästa"

E-post

Lägg till ett nytt e-postkonto
 Visa eller ändra befintliga e-postkonton

Katalog

Lägg till en ny katalog eller adressbok
 Visa eller ändra befintliga kataloger eller adressböcker

< Föregående **Nästa >** Stäng

4. I nästa fönster, markera "POP3" eller "IMAP" (se sista sidan) och klicka på "Nästa"

POP3
Anslut till en POP3-server för e-post. Med denna kan du hämta e-post.

IMAP
Anslut till en IMAP-server för e-post. Med denna kan du hämta e-post och synkronisera postlådemappar.

HTTP
Anslut till en HTTP-server för e-post, t ex Hotmail. Med denna kan du hämta e-post och synkronisera postlådemappar.

Ytterligare servertyper
Anslut till en annan arbetsgrupp eller en annan e-postserver.

< Föregående **Nästa >**

5. I nästa fönster, ange nedanstående information. Dina uppgifter finns i de papper du fått av oss.

Inställningar för Internet-e-post (POP3)

Alla de här inställningarna krävs för att e-postkontot ska fungera.

Användarinformation	Serverinformation
Ditt namn: <input type="text" value="Bo Ek"/>	Inkommande e-post (POP3): <input type="text" value="mail.foretaget.se"/>
E-postadress: <input type="text" value="bo.ek@foretaget.se"/>	Utgående e-post (SMTP): <input type="text" value="smtpserver.foretaget.se"/>
Inloggningsinformation	Testa inställningar
Användarnamn: <input type="text" value="bo.ek@foretaget.se"/>	När du har fyllt i informationen på den här skärmen bör du testa kontot genom att klicka på knappen nedan. (Kräver nätverksanslutning)
Lösenord: <input type="password" value="*****"/>	<input type="button" value="Testa kontoinställningar ..."/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kom ihåg lösenordet	
<input type="checkbox"/> Logga in med säker lösenordsautentisering (SPA)	<input type="button" value="Fler inställningar ..."/>

6. Klicka på "Fler inställningar...", välj fliken "Utgående server" och markera "Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering". Klicka sedan på "OK".

Allmänt **Utgående server** Anslutning Avancerat

Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering

Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post

Logga in med

Användarnamn:


Lösenord:

Kom ihåg lösenordet


Logga in med säker lösenordsautentisering (SPA)

Logga in på server för inkommande e-post innan e-post skickas

7. Välj fliken "Avancerat" och ända "Utgående server (SMTP)" till "2525". Tryck "OK".



8. Klicka på "Nästa" och därefter på "Slutför".



POP/IMAP

POP3: Mail laddas ner från servern och lagras på din hårddisk.

IMAP: Mail kopieras från servern till din hårddisk, mailen lagras både på servern och på din dator.